



ProCad spol s.r.o., Hudcova 78, 612 00 BRNO
Tel.: 541 513 345, 602 717 914, fax: 541 513 372
http: //www.procad.cz e-mail: procad@procad.cz

Instalace UPDATE programu AutoServis 9.78 minor 0042.

Možnou použít pouze pro práci program s fiskálním module VAROS FM4000

**Před provedením instalace se pozorně seznamte s
následujícími pokyny. Při jejich nedodržení může dojít k
problémům !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

A. Podmínky instalace UPDATE AutoServis 9.78 :

- a) UPDATE je možno instalovat pouze na verzi AUTOSERVIS 9.78. !!!!!
- b) V průběhu instalace UPDATE není možno pracovat s programem AUTOSERVIS.

B. Postup instalace UPGRADE AutoServis NESÍŤOVÝ :

- a) Po spuštění instalačního programu Vám bude nabídnuta cílová složka C:\SERVIS97\UPGRADE. V případě, že Vaše licence programu AutoServis je umístěna v jiné složce, prostřednictvím tlačítka Procházet ji vyberete. Příklad : Vaše licence programu AutoServis je umístěna ve složce D:\PROCAD97. Vybraná cesta pro instalaci musí znít : D:\PROCAD97\UPGRADE.
- b) Po ukončení instalačního procesu instalační program ukončíte.

- c) Spustíte uživatelsky program AutoServis. V prvním kroku Vám program oznámí, že našel novou verzi programu – provede její instalaci. V dalším kroku bude program automaticky ukončen.
- d) Provedete opětovné spuštění programu AutoServis, program oznámí, že našel nové soubory s reporty a provede jejich instalaci.

C. Postup instalace UPDATE AutoServis SÍŤOVÝ.

- a) Po spuštění instalačního programu Vám bude nabídnuta cílová složka C:\SERVIS97\UPGRADE. **Je NUTNÉ jako cílový instalační adresář zvolit adresář, KDE JSOU UMÍSTĚNA DATA PROGRAMU AUTOSERVIS !!!! Příklad : Data Vaší licence programu AutoServis jsou na jiném disku - např. F:\SERVIS97. V tomto případě tlačítkem Procházet zvolíte jako cílový instalační adresář F:\SERVIS97 a celá cesta musí znít F:\SERVIS97\UPGRADE.** Po ukončení instalačního procesu instalační program ukončíte.
- b) Spustíte uživatelsky program AutoServis z libovolné stanice. V prvním kroku Vám program oznámí, že našel novou verzi programu – provede její instalaci. V dalším kroku bude program automaticky ukončen.
- c) Provedete opětovné spuštění programu AutoServis, program oznámí, že našel nové soubory s reporty a provede jejich instalaci.
- d) Při spuštění programu AutoServis na další libovolné stanici v prvním kroku Vám program oznámí, že našel novou verzi programu a provede její instalaci. Po jejím provedení bude program automaticky ukončen.
- e) Provedete opětovné spuštění programu AutoServis, program oznámí, že našel nové soubory s reporty a provede jejich instalaci.

Po provedené instalaci vstoupíte do menu SPECIÁL – Konfigurace systému – záložka Před+Fakt. Aktivujete podzáložku Fiskální moduly a nastavíte položky

- Volba fiskálního modulu : Vyberete FM4000. **NEVYBÍRAT ELKOM – FUNKCE NENÍ PŘIPRAVENA !!!!!!!**
- Číslo verze knihovny Fiskal.app se musí samo zobrazovat 1,20
- Na PC, kde je připojen Fiskální modul FM4000 musí existovat adresář FM_Prenos. Byl-li na PC instalován Fiskální modul VAROS FM3000, měl by již uvedený adresář existovat.

Konfigurace systému

Obec.inf. Inf. o firmě Zakázky Pok.+Úsch. Skl.evid. Prod.+Fakt. Účetnictví Poznámky 1.číslo dokl.

< PRODEJKA >

Sklad pro prodej

Přímý tisk na tiskárnu ☒
Číslo skladu plnit z pole Poslední ☐
Dílčí úhrady platební kartou ☐

Patička prodejky Patička dokl.pneu. Hlavička dokladů Hlavička paragonu Patička paragonu Fiskální moduly

Volba typu fiskálního modulu FM4000

Číslo verze knihovny FISKAL.APP 1,20

Umístění souborů pro fiskální tiskárny
C:\FM_Prenos\

< FAKTURACE >

Splatnost faktury 10 dnů od vystavení. Více řad faktur Automatické více řad faktur

Druh dokladu pro přihrání ☐ Tisknout součty na faktuře ☒ Hlídat nezaplacenost faktur ☒
Nulování čítače odstránkování ☒ Tisknout kdo fakturoval ☒ Zobrazit přehled úhrad ☐
Tisknout 2 fakturu v EURch

Používání internetu povoleno Registrace tříd OK Storno